



Общество с ограниченной ответственностью «Даобит»

Комплексное решение по управлению документами (КРУД).

Инструкция по установке системы.

ООО «Даобит»

Инструкция по установке и первичной проверке системы

1. Требования к оборудованию

Для установки приложения необходима виртуальная или физическая машина со следующими минимальными характеристиками:

- Процессор: не менее 4 ядер с тактовой частотой от 2,4 ГГц
- Оперативная память: не менее 16 ГБ.
- Дисковое пространство: 256 Гб

2. Установка операционной системы

На выбранной машине необходимо установить операционную систему RedOS версии 8 и выше.

Дистрибутив доступен для скачивания по ссылке:

<https://redos.red-soft.ru/product/downloads/>

3. Загрузка архива.

Скачайте установочный архив, ссылка на который будет предоставлена по электронной почте.

4. Распаковка архива.

Распакуйте скачанный архив в любой удобный каталог, например: /home/user/Загрузки.

Выполнить распаковку можно двумя способами:

- 1) Нажать правой кнопкой мышки на архив и в выпадающем списке выбрать «Распаковать сюда»
- 2) Командой через терминал: `unzip /home/user/Загрузки/installer.zip -d /home/user/Загрузки/.`

5. Повышение привилегий.

Откройте терминал и переключитесь на учетную запись root, выполнив команду: `sudo su`. Система запросит пароль - введите его. Приглашение командной строки должно измениться, указывая на права суперпользователя.

6. Переход в рабочий каталог и запуск скрипта.

Перейдите в каталог, куда были распакованы файлы, командой: `cd /home/user/Загрузки/`.

После перехода выполнить запуск скрипта установки. Для этого необходимо, выполнить в терминале команду: `bash installer.sh`. Дождитесь завершения работы скрипта - не прерывайте процесс установки. Время выполнения зависит от состава устанавливаемых компонентов.

7. Контрольное сообщение и проверка работы.

При успешном завершении установки в терминале появится надпись: «Установка успешно завершена!».

Откройте любой доступный браузер (Яндекс, Chromium или другой) и в адресной строке укажите: `http://localhost/`. Должна загрузиться страница авторизации системы.

8. Учетные данные администратора.

Для первого входа используйте предустановленную учетную запись администратора: логин - `admin`, пароль - `admin123!`.